

## Senke-Info Fordító és Szoftverfejlesztő KFT.

9725 Cák, fő út 44. fsz. 2.

weboldal: [www.senkeinfo.hu](http://www.senkeinfo.hu)

telefon: +3630/688-6760

e-mail: [jmolnar1@gmail.com](mailto:jmolnar1@gmail.com), [jmolnar@senkeinfo.hu](mailto:jmolnar@senkeinfo.hu)



### Grafikus tárgyi eszköz rendszer telepítése

A csomag tartalma: telepítő program (setbefe.exe), demo adatállapot (demobefe.arj), telepítési útmutató (telebefe.pdf), felhasználói szerződés az ingyenes változathoz (szerbefe.pdf).

**Ha ingyenes regisztrálást szeretne**, akkor ne feledje a mellékelt szerződést kinyomtatni és 2 példányban aláírva **e-mailben megküldeni**, mert a szoftver legális használata felhasználói szerződés alapján lehetséges! **Más változathoz kérje e-mailben a megfelelő szerződést!** DEMO rendszer szerződés nélkül üzemeltethető korlátlan ideig!

#### A telepítés menete:

1. A letöltött **instbefe.arj** fájl kicsomagolása után a **setbefe.exe** programot futtatni kell, amely feltelepíti a grafikus rendszert. A telepítés folyamán sorrendben a „NEXT”, „INSTALL”, „FINISH” gombokat kell megnyomni a három választási lehetőségnél. A munkakönyvtár a **C:\senke\Befekt** nevű mappába lesz kialakítva (amennyiben a C meghajtó az elsődleges), amely teljes tartalmával bárhova áthelyezhető.
2. El kell indítani az asztalon található **Senke-befekt** ikonnal az új rendszert. Ha a program nem indul el és hiányolja az msvcr71.dll állományt, akkor azt be kell másolni a **C:\Senke mappából** a munkakönyvtárba és újra el kell indítani a programot.
3. A telepített rendszerben a shareware **arj32.exe tömörítő program** 3.11-es verziója található, amely 64 bites gép használata esetén is működik. A licenc és az aktuális változat a [www.arjsoftware.com](http://www.arjsoftware.com) oldalról szerezhető be, vagy az arj32 helyett a 7z.org oldalról letölthető a gépnek megfelelő 7z ingyenes tömörítő program 32 vagy 64 bites változata. A 7z telepítését követően a 7z.exde fájlt be kell másolni a bért tartalmazó mappába. A tömörítő programra a mentés, visszatöltés, frissítés, adatküldés funkcióknál van szükség.
4. A „Szerviz” menüből a „Visszatöltés” fület kell kiválasztani, majd a „Fájl választás” nyomógomb segítségével ki kell jelölni a betölteni kívánt adatállapotot (jelen esetben **demobefe.arj**). A kiválasztást követően a „Visszatöltés” nyomógomb segítségével az adatok betöltését el kell végezni, majd ki kell lépni, és újra kell indítani a rendszert.
5. A továbbiakban a rendszer a súgóban leírtak szerint használható. **A súgó, amely a rendszer leírását tartalmazza, a program bármely pontján tartózkodva az F1 nyomógomb segítségével indítható.**
6. **Ha már regisztrált adatállapota van, és rendelkezik követéssel**, a „Szerviz” menüből a „Webszerviz” fület kell kiválasztani és meg kell nyomni a „Frissítés” nyomógombot. A frissítés folyamán a verziószámoknak esetenként meg kell változnia. A funkció használatához Internet szükséges. Amennyiben a gépre telepített víruskereső vagy a Windows tűzfal az FTP -s kapcsolat használatának engedélyezését kéri, engedélyezni kell azt.

#### A DEMO verzióval az adatrögzítés korlátozott!

Tetszőleges háttérkép megjelenítése az adatokat tartalmazó mappában befekt nevű JPEG típusú kép elhelyezésével lehetséges.

Amennyiben a telepítés és az adatok betöltése során bármely rendellenességet tapasztalnak, kérem azt telefonon vagy e-mailben jelezni!